

Admicom Planner 3.6 -asennusohje

26.1.2026 Admicom Finland Oy

Sisällys

Yleistä Admicom Planner -asennuspaketeista	2
Admicom Planner -asennus.....	2
Käynnistä ohjelmiston asennus.....	2
Tervetuloa -ikkuna.....	2
Valitse kohdehakemisto	3
Aloita asennus.....	3
Asennus valmis	4
Admin-asennus	5
Lisenssin tiedot	5
Windows-rekisterin Current User	5
RATU-liittymä.....	6
PDF-tulostus	6
Tunnetut ongelmat ja rajoitukset.....	6
Admicom tuki.....	7

Yleistä Admicom Planner -asennuspaketeista

Admicom Planner –asennuspaketti on laadittu 64-bittiselle käyttöjärjestelmälle.

Mikäli olet asentamassa ohjelmaa **Remote Desktop Services** -ympäristöön tai luomassa omaa asennuspakettia asennuksia varten, niin pyydä tarkemmat ohjeet asennukseen teknisestä tuestamme tuki@tocoman.com.

Ennen Admicom Plannerin asennusta koneelle tulee olla asennettuna Windowsin .NET Framework 4.6 -versio. Ominaisuus laitetaan päälle Ohjauspaneeli > Sovellukset ja ominaisuudet > Lisäasetukset > Ohjelma ja toiminnot –valikosta painikkeella "Ota Windowsin ominaisuuksia käyttöön tai poista niitä käytöstä". Windows 10 ja sitä uudemmissa versioissa tämä on oletuksena asennettuna.


Admicom Planner -asennus

Käynnistä ohjelmiston asennus

Aloita asennus avaamalla tiedosto *Admicom_Planner_3.6.msi*

Tervetuloa -ikkuna


Lue ohjeet ja paina "**Next >**" -painiketta jatkaaksesi asennusta.



Valitse kohdehakemisto


Kohdehakemisto on kansio, johon ohjelma asennetaan. Voit muuttaa hakemistoa "**Browse...**" -painikkeen avulla.

Paina "**Next >**" -painiketta jatkaaksesi asennusta.



Aloita asennus

Aloita asennus valitsemalla "**Next**".




(Käyttäjätilien valvonnan kysyessä sallitko tämän sovelluksen tehdä muutoksia tähän laitteeseen? Vastatkaa "Kyllä")

Asennus valmis

Kun tiedostot on asennettu, näytölle ilmestyy alla oleva ilmoitus.

Lopeta asennus valitsemalla "**Close**".



Admin-asennus

Lisenssin tiedot

Admicom Planner 3.6 -versiossa on mahdollisuus lukea lisenssitiedot Local_Machine-rekisteristä. Tätä voidaan hyödyntää erityisesti Admin-asennuksissa, niin käyttäjän ei tarvitse syöttää lisenssitietoja. Kun lisenssitiedot kirjoitetaan Local_Machine-rekisteriin, niin ohjelma on käytettävissä myös silloin, kun käyttäjälle ei ole yhteyttä omaan käyttäjäkansioon. Normaalisti lisenssitiedot luetaan käyttäjäkansion cfg-tiedostosta.

Lisää lisenssitiedot Windows-rekisteriin kansioon:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Admicom > Admicom Planner

Nimi	Laji	Data
 (oletus)	REG_SZ	(arvoa ei ole asetettu)
 Company	REG_SZ	
 SerialNo	REG_SZ	

Company: syötä arvoksi lisenssissä oleva yritysnimi


SerialNo: syötä arvoksi lisenssikoodi

Windows-rekisterin Current User

Admicom Planner 3.6 -version asennuspaketti kirjoittaa Windows-rekisteriin ohjelman oletustietoja alla olevaan kansioon, kun käyttäjä käynnistää ensimmäisen kerran ohjelman

HKEY_CURRENT_USER > Software > Admicom > Admicom Planner

Ohjelma käynnistyy ilman ko. rekisteritietoja, mutta käyttöliittymä ei ole oletuksen mukainen. Tarkista rekisteritietojen asentumisen onnistumisen käynnistämällä ohjelman ja tarkistamalla, että Työpöytä-välilehdellä on seuraavat painikkeet valittuina.



Admicom Planner 3.6 versiossa on myös ominaisuus, että ohjelma lukee ko. tiedot ohjelmakansion juuresta Settings.bin -tiedostosta, mikäli rekisteristä ei löydy ollenkaan Admicom Planner -kansiota.

RATU-liittymä

Admicom Plannerissa voi hyödyntää RATU-tietoja lataamalla Rakennustietosäätiön internetsivuilta (RATU Netistä) TocomanAikataulu-RATU.dat -tiedoston. Admicom Planneriin on tarjolla kaksi RATU-tiedostoa; uudisrakentamisen tehtävät karkealla tasolla sisältävä tiedosto tai uudis- ja korjausrakentamisen tehtävät tarkalla tasolla sisältävä tiedosto. Käytössä olevaa tiedostoa eli tehtävärekisteriä voi vaihdella, mutta aina ennen ohjelman käynnistämistä tulee käyttäjäkansiossa olla haluttu tiedosto tallennettuna.

Tiedosto tulee tallentaa Admicom Plannerin käyttäjäkansioon:

C:\Users\<käyttäjätunnus>\Documents\Admicom Planner 3.6

Admin-asennuksessa (kun asennus tehdään Admin-tunnuksilla käyttäjän koneelle) tallenna TocomanAikataulu-RATU.dat -tiedosto kansioon:

C:\Program Files\Admicom\Admicom Planner\user_3_6

Huom! Tämä on tehtävä ennen kuin käyttäjä on käyttänyt ohjelmaa. Kun käyttäjä käynnistää ohjelman ensimmäisen kerran, kopioidaan kyseisen kansion sisältö käyttäjäkansioksi.

PDF-tulostus

Koneelle on suositeltavaa asentaa Microsoft print to PDF – tai esim. CutePDF-tulostin (<http://www.cutepdf.com>), jotka tukevat parhaiten Admicom Plannerin pdf-tulostusta.

Tunnetut ongelmat ja rajoitukset

Tuetut käyttöjärjestelmät ovat Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016 ja Windows Server 2019.

Mikäli olette hankkineet Microsoft Extended Support tuen käyttöjärjestelmille Windows 8.1, Windows Server 2012 tai Windows Server 2012 R2 annamme tukea myös niille. Täyttä toimivuutta emme voi taata käyttöjärjestelmille, joiden Mainstream tuki on päättynyt

Ohjelma toimii ilman lisenssiavaimia demoversiona, jolla ei pysty tallentamaan projekteja.

Mikäli haluat käyttää MS Excel-siirtoja (mm. infratuonti Novapoint/Tekla), niin ota yhteyttä tekniseen tukeemme tuki@tocoman.com.

Admicom tuki

Admicomin teknisen tuen yhteystiedot löytyy kotisivuiltamme

<https://www.admicom.com/fi/tuki>

Tukimateriaalia ohjelmiston käyttöön löytyy tukisivustoltamme

<https://support.admicom.com/fi/support/solutions/101000256737>