Ulkoiset käyttäjät siirtyvät Admicom-tunnukseen (SSO) 25.11.2026 mennessä

Poistamme Ultiman vanhan kirjautumisnäkymän käytöstä 25.11.2026. Sen jälkeen Ultimaan kirjaudutaan vain **Admicom-tunnuksella (SSO).** Muutos koskee myös ulkoisia käyttäjiä, kuten aliurakoitsijoita, valvojia ja tilaajan edustajia. Ulkoinen käyttäjä, jolle ei ole aktivoitu Admicom-tunnusta, ei pääse Ultimaan 25.11.2026 jälkeen.

Pääkäyttäjä: tee nämä ennen 25.11.2026

1. Avaa ulkoisten käyttäjien sovellus (ks. taulukko alla).
2. Tarkista, että käyttäjän sähköpostiosoite on oikea ja henkilökohtainen. Kutsu lähtee tähän osoitteeseen.
3. Valitse sarakkeesta **Admicom-tunnus (SSO) tila** linkki *Aloita rekisteröinti.* Linkki vie **Admicom-tunnukset (SSO)** -sovellukseen, josta lähetät käyttäjälle kutsun. Sovellus näkyy oletuksena vain johto-roolin käyttäjille. Tarvittaessa voit lisätä käyttöoikeuden kohdassa **Hallinta | Käyttäjät | Käyttäjän oikeudet.**
4. Käyttäjä hyväksyy kutsun sähköpostista ja luo Admicom-tunnuksen. Kun tilana näkyy **Aktiivinen**, tunnus on käytössä.
5. Jos käyttäjä ei enää tarvitse Ultimaa, merkitse hänet **Ei käytössä** -tilaan tai poista hänet.

Lähetä kutsut hyvissä ajoin ja kerro ulkoisille käyttäjille, että kutsu on tulossa. Kutsu saapuu sähköpostitse osoitteesta **noreply@idp.admicom.com.**

Katso **lisätietoa ja tarkemmat ohjeet** kotisivujemme ohjesivulta tai Ultiman Wikistä (Huom. sinun tulee olla kirjautuneena Ultimaan tarkastellaksesi Wikin ohjeita).

Sovellukset

Sovellus	Käyttötarkoitus
Projektien hallinta | Rakentamispalvelut | Ulkoiset käyttäjät	Rakennustyömaiden ulkoiset käyttäjät: aliurakoitsijat ja valvojat. Edellyttää, että Yhteistyömaapalvelut-sovellus on aktivoitu.
Hallinta | Käyttäjät | Ulkoiset käyttäjät	Muut ulkoiset käyttäjät kuin rakennustyömaiden käyttäjät. Käyttäjä liitetään toimittajaan, ja hänelle voi antaa useamman roolin.

Projektien hallinta | Rakentamispalvelut | Ulkoiset käyttäjät: roolit

Rooli	Mitä rooli tekee
Aliurakoitsija	Aliurakoitsijayrityksen edustaja. Kirjautuu Yhteistyömaapalveluihin ja näkee työmailta vain oman yrityksensä tiedot. Voi ilmoittaa työmaalle omat työntekijänsä ja omat aliurakoitsijansa. Mobiilissa hän voi kirjata kulunvalvontaa oman yrityksensä työntekijöille. Tunnus kytketään yritykseen Y-tunnuksella. Työmaan ilmoitustaulua hän voi vain lukea.
Valvoja	Päätoteuttajayrityksen edustaja. Kirjautuu Yhteistyömaapalveluihin ja näkee ne työmaat, joissa hänen yrityksensä on päätoteuttajana. Näillä työmailla hän näkee kaikki työmaan urakoitsijat. Lisäksi hänellä on käytössä työmaan kulunvalvonta ja työntekijäluettelo. Tunnus kytketään yritykseen Y-tunnuksella.

Perehdytettäville ei enää luoda tunnuksia, eikä heille tarvitse aktivoida Admicom-tunnusta. Perehdytyksen muutoksista kerrotaan myöhemmin erillisessä tiedotteessa.

Hallinta | Ulkoiset käyttäjät: roolit

Rooli	Mitä rooli tekee
Työmaapäiväkirja	Ulkopuolinen valvoja tai kommentoija, esimerkiksi tilaajan valvoja tai rakennuttajakonsultti. Hän näkee vain niiden työmaiden päiväkirjat, joiden päiväkirjatehtävään hänet on nimetty kohteen tiedoissa. Rooli antaa oikeuden sekä hyväksyntään että kommentointiin, ja kohteelle määritetty päiväkirjatehtävä ratkaisee, hyväksyykö hän päiväkirjat vai kommentoiko niitä. Molemmat toimivat selaimessa ja mobiilissa. Päiväkirjaan hän ei voi kirjata merkintöjä itse.
Turvallisuusmittaus	Ulkopuolinen työturvallisuusmittaaja, esimerkiksi työsuojelupiirin edustaja tai ulkopuolinen arvioija. Hän tekee TR- ja MVR-mittauksia vain niillä mittausalueilla, joille hänet on nimetty mittaajaksi. Tämä toimii selaimessa ja mobiilissa. Mittausalueita hän ei voi perustaa, muokata eikä arkistoida, eikä hän voi lähettää raportteja. Ne kuuluvat oman yrityksen vastuuhenkilölle.